

Instruction Vannerie Poules

niveau de difficulté  exigeant

Niveau scolaire : à partir de la classe 4

Temps : environ 3 à 4 heures de cours



Matériel utilisé (environ 16 x 10/18 cm) :	Numéro d'article :	Quantité :
Fond en osier rond, 27 trous, naturel, dimensions : env. ø 160 mm, env. 3 - 4 mm d'épaisseur, perçage : env. 3 mm, 1 pièce	543547	1
Matériel nécessaire pour une hauteur de panier de 100 mm (travaillé avec 3 fils de tressage) : rotin fort (roseau 3 mm) env. 40 g, rotin (2,5 mm) env. 110 g		
Rotin, env. ø 3,0 mm, naturel, 500 g = env. 40 g par modèle	330400	1
Rotin, env. ø 2,5 mm, naturel, 500 g = env. 60 g par modèle	330374	1
Rotin, env. ø 2,0 mm, naturel, 500 g	330352	alternativement
Rotin, env. ø 2,0 mm, orange, 125 g = env. 40 g par modèle	324430	1
Rotin, env. ø 2,0 mm, rouge, 125 g = env. 40 g par modèle	324429	1
Yeux mobiles ronds, env. ø 15 mm, 100 pièces = 2 pièces par modèle	535202	1
Caoutchouc mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, blanc, 1 pièce = env. 20 x 21 cm par panier	425061	1
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, blanc, 1 pièce	425164	alternativement
Caoutchouc mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, rouge, 1 pièce = env. 7 x 6 cm par panier	425108	1
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, rouge, 1 pièce	425201	alternativement
Caoutchouc mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, jaune, 1 pièce = env. 3 x 4 cm par panier	425212	1
Set de mousse, env. 200 x 290 x 2 mm, couleurs assorties, set de 10 pièces	425027	alternativement
Set de mousse, env. 290 x 400 x 2 mm, couleurs assorties, set de 10 pièces	425038	alternativement
LEFRANC BOURGEOIS peinture acrylique Glossy Basic, 6 peintures acryliques haute brillance, 500 ml chacune en différentes couleurs, lot de 6	663200	1
POSCA Marqueur PC-5M couleurs primaires, différentes couleurs, pointe à peindre 1,8 - 2,5 mm, la pointe est réversible et interchangeable, set de 8 pièces	615883	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 90 g = env. 50 g par modèle	301667	1
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 225 g	301678	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 900 g	301690	alternativement
OPITEC colle universelle, avec solvant, transparent, 4500 g	301704	alternativement
Outil recommandé :		
Pince coupante diagonale, longueur env. 165 mm, 1 pièce	340094	1
Emporte-pièce rond CV, env. ø 6 x 100 mm, 1 pièce	342247	1
Pinceaux - set d'épargne, assorti, 3 pinceaux à poils et 3 pinceaux à poils dans chaque taille. 2, 4, 6, 8 et 10, jeu de 30 pièces	458456	alternativement
Pinceau éponge à piquer, env. ø 15/20/30/45 mm, set de 4 pièces	494232	1
Pinceaux éponge à piquer, env. ø 15/20/25/40 mm, set de 40 pièces	655928	alternativement
BOSCH Pistolet à colle PKP-18E electronic	301128	alternativement
Bâtons de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	alternativement

Outils nécessaires :

Plusieurs seaux pour faire tremper le rotin, un mètre ou un mètre pliant, un poinçon, une pince coupante, de l'eau chaude, un vaporisateur, des ciseaux, du papier, un crayon, un marqueur de couleur

Généralités sur la vannerie :

Il existe des fonds tressés avec un nombre pair ou impair. Ces instructions concernent le fond tressé rond avec un nombre impair de trous.

Le rotin fort est la structure verticale d'un tressage en osier (matériau plus épais en rotin ou similaire), le matériau de tressage horizontal étant les fils de tressage (matériau plus fin en rotin ou similaire).

Calcul de la longueur du rotin fort = hauteur souhaitée du panier + environ 5 cm pour le pied + environ 15 à 20 cm pour le bord

Exemple : env. 20 cm de hauteur de panier + env. 5 cm de pied + env. 20 cm de bord = env. 45 cm de longueur du rotin fort

Placez le rotin fort coupé à la longueur dans un récipient contenant environ 15 cm d'eau chaude. (Arroser un côté est suffisant) Laissez tremper ces derniers pendant environ 10 à 20 minutes.

Faites tremper le rotin pour les fils de tressage pendant environ 10 à 20 minutes. Si possible, ne dépassez pas 1 à 2 heures, sinon il risque de devenir gris et cassant.

Comment attacher un nouveau fil de tresse à un précédent ?

Introduisez l'extrémité du fil de tresse à l'intérieur du panier, à l'intérieur du panier, placez et maintenez un nouveau fil sur l'extrémité du fil de tresse précédent, continuez à tresser avec le nouveau fil.

Comment remplacer le rotin fort cassé ?


Couper le nouveau rotin fort, le couper en biseau sur un côté (pince coupante). Couper le rotin cassé à la hauteur du tissu tressé, insérer l'alène dans le canal de la tige cassée, créer un peu d'espace dans le canal en déplaçant l'alène d'avant en arrière, insérer la nouvelle tige dans ce tunnel libre. En continuant à tresser le tissu de l'osier, on consolide le nouveau rotin.

Instructions de tressage :



1. Hauteur du panier environ 10 cm. couper 27 x piquets (Ø 3,0 mm rotin naturel/35 cm de long). Faire tremper séparément le rotin fort et les fils de tressage naturels (Ø 2,5 mm de rotin). **Fixer le rotin fort** : Insérez d'abord 4 rotin fort par le haut dans les trous de la base tressée (dépassement vers le bas d'environ 5 cm). **Tresser le pied** : Dessous de panier, 1er étage Rotin fort au-dessus du 2ème niveau Et en dessous de la 3ème barre. Déposer le rotin fort. Insérez progressivement l'autre rotin fort dans les trous et tressez en quinconce (2. Le rotin fort au-dessus du 3ème niveau Le rotin fort mènent en dessous du 4ème niveau. Déposer le rotin fort...).

2. Fixer tous les rotins forts comme décrit. Pour fixer le dernier rotin fort (sur le dessous du panier), soulevez légèrement l'extrémité de l'étau précédent (à l'aide de l'ébauchoir), placez l'extrémité du dernier rotin fort sous le précédent. Appuyez à nouveau sur toutes les extrémités du rotin fort sur la face inférieure du panier. Le début et la fin du pied tressé ne doivent pas être visibles. Si nécessaire, raccourcissez les extrémités de certains rotins forts. Maintenant, faites tremper du rotin orange avant de tresser.



3. **Plan de tressage naturel (1)** : placer 3 fils de tressage en rotin dans trois espaces successifs (le rotin peut être de longueur différente). Maintenez tous les fils à l'intérieur du panier avec un doigt. Le fil de gauche est toujours le fil de tresse, faites-le passer devant les deux rotins forts (2+3) puis autour du rotin fort 4 et vers l'extérieur. A l'extérieur, les trois fils de la tresse sont à nouveau côte à côte.

4. Tressez maintenant sept tours avec du rotin naturel. Avant de passer à la couleur orange, faites tremper le prochain rotin au naturel.



5. Niveau de tresse orange : Lors du changement de couleur, placez le fil de tresse orange à l'intérieur du panier contre le fil de tresse naturel, laissez le rotin naturel à l'intérieur (les extrémités peuvent être raccourcies ultérieurement) et dirigez le fil de tresse orange vers l'extérieur. Remplacer les trois fils de rotin par de l'orange. Travailler quatre tours d'orange.

6. Niveau de tresse naturel (2) : Tressez maintenant cinq tours de rotin naturel (Ø 2,5 mm). N'oubliez pas de faire tremper du rotin rouge avant de commencer.

Niveau de tresse rouge : Faites maintenant quatre tours avec du rotin rouge. **CONSEIL !** Si le rotin est un peu trop serré pendant le tressage, vous pouvez le mouiller avec un vaporisateur rempli d'eau. Il s'assouplit et redevient plus facile à tresser.



Images du panier
Lapin transférables au panier
Poule



7. Marge :

Commencer par n'importe quel rotin fort, toujours placer le 1er rotin fort derrière le 2ème rotin fort et le guider vers l'extérieur. (Ensuite, la 2. Derrière la 3e, etc.) Rabattre toutes les rotins forts. Faites passer le dernier rotin fort à travers le rotin fort courbé déjà en place (utilisez éventuellement un poinçon (alène) pour le soulever).








8. Pour épingler les rotins forts courbés, commencez par un rotin fort. Soulever légèrement le rotin fort précédent à l'aide d'un poinçon. Passez le premier rotin fort, puis le rotin fort extérieur, sous le rotin fort précédent à l'intérieur du panier et posez-le. Procédez de la même manière avec tous les autres rotins forts jusqu'à ce qu'ils soient tous à l'intérieur du panier. Raccourcir les rotins forts à l'intérieur à la même longueur.



9. Décoration : Prendre le modèle papier. Découpez les parties décoratives dessinées (tête, ailes, plumes de la queue, bec, crête). Placez-les sur les plaques de caoutchouc mousse de différentes couleurs (blanc = tête, ailes, plumes de la queue, rouge = crête, jaune = bec). Utilisez un marqueur de couleur pour dessiner les éléments de décoration sur le caoutchouc mousse et découpez-les.

Peindre les pièces en caoutchouc mousse avec de la peinture acrylique et/ou des marqueurs de couleur. Laissez sécher la 1ère couche de peinture. Fixez les yeux vacillants et les pièces en caoutchouc mousse au panier avec de la colle. Vous pouvez également utiliser un pistolet à colle au lieu de la colle de bricolage. **Attention ! Utilisation du pistolet à colle uniquement sous surveillance !**





*L'équipe créative d'OPITEC vous
souhaite beaucoup de plaisir dans
la réalisation de vos projets !*